

●Windows/Mac パソコン（例：Mozilla Thunderbird）の設定方法

※メールアドレスが「@ktv.ne.jp」の方は、下記例文の「otv」を「ktv」に置換えてください。

①「ファイル」－「新規作成」－「既存のメールアドレス」と進みます。



②「あなたのお名前」＝送信者名、「メールアドレス」、「パスワード」を入力し、「パスワードを記憶する」に☑し、『手動設定』をクリックします。

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。
Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。

あなたのお名前
test太郎 ⓘ

メールアドレス
test@otv.ne.jp ⓘ

パスワード
●●●●●●●● ⓘ

パスワードを記憶する

手動設定 キャンセル 続ける

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。

上記入力項目は例です。お客様の情報に合わせて入力してください。

③サーバー設定です。下記の通り入力後、詳細設定をクリックします。

手動設定

受信サーバー

プロトコル: POP3

ホスト名: pop01.otv.ne.jp

ポート番号: 110

接続の保護: なし

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: test

送信サーバー

ホスト名: smtp.otv.ne.jp

ポート番号: 25

接続の保護: なし

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: test

詳細設定

再テスト キャンセル 完了

受信サーバー：POP3

ホスト名：pop01.otv.ne.jp

ポート番号：110

接続の保護：なし

認証方式：通常のパスワード認証

ユーザー名：アカウント（メールアドレスの@左側です）

送信サーバー：SMTP

ホスト名：smtp.otv.ne.jp

ポート番号：25

接続の保護：なし

認証方式：通常のパスワード認証

ユーザー名：アカウント（メールアドレスの@左側です）

④上記入力後、詳細設定をクリックします。

サーバー設定

サーバーの種類: POP メールサーバー

サーバー名(S): pop01.otv.ne.jp ポート(P): 110 既定値: 110

ユーザー名(N): test

セキュリティ設定

接続の保護(U): なし

認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない)

サーバー設定

新着メッセージがないか起動時に確認する(C)

新着メッセージがないか(Y) 10 分ごとに確認する

新着メッセージを自動的にダウンロードする(M)

ヘッダーのみ取得する(E)

ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G)

ダウンロードしてから(O) 14 日以上経過したメッセージは削除する

ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する(D)

チェックを外す

このメールアドレスを他のパソコンでは使用しない場合、『ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す』の✓をクリックして外してください。

※チェックが残ったままですと、このパソコンにメッセージ受信後もサーバーに指定期間コピーが置かれ、サーバー内のメールボックスが圧迫されてしまいます。

以上で設定は完了です。